



## Femtet® RusToolの使い方

- インストール方法
- アンインストール方法
- Femteの利用を申し込む
- Femtetを利用可能にする
- ライセンスの確認をする

## ➤ RusToolとは

- RusToolは、Femtet®の試用版ライセンス発行、正式版ライセンス発行および正式版ライセンス更新の為に使用するツールです。


# インストール方法

ホームページからダウンロードしたFemtet® RusToolインストーラを起動します。

❗ Femtet RusToolのインストールは管理者権限(Administrators)のあるユーザーでのみ可能です。管理者権限がない場合は、ユーザーを切り替えるか新たに作成して、インストールをおこなってください。

・インストーラファイル名

⇒ Femtet\_LDK\_RusTool\_n.n.n.exe (nにはバージョン番号が入ります)



インストール方法


表示されたメッセージを確認し「次へ」ボタンをクリックしてください。



## インストール方法

インストール先を指定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。


❗ 特に問題がなければ、はじめから表示されているインストール先を指定してください。



## インストール方法


プログラムグループを指定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

! 特に問題がなければ、はじめから表示されているプログラムグループを指定してください。



## インストール方法

手順3、4で指定したインストール先とプログラムグループを確認し問題なければ、「インストール」ボタンをクリックしてください。




## インストール方法



Femtet RusToolの動作に必要なソフトウェアをインストールします。

- ! お使いのPCに必要なソフトウェアが既にインストールされている場合は、このメッセージは表示されません。手順8へお進みください。
- ! 必要なソフトウェアのインストールが完了するまで、しばらくお待ちください。




Sentinel Run-time Environment In...

Please wait ...

## インストール方法

Femtet RusToolの動作に必要なソフトウェアのインストールを完了したら、「OK」ボタンをクリックしてください。



インストール方法

Femtet RusToolのインストールを完了します。  
「完了」ボタンをクリックしてください。



以上でFemtet RusToolのインストールは終了です。  
インストール後、自動的にRusToolが起動します。  
そのまま、試用版を利用する場合は[こちら](#)を参照してください。


インストール方法

## アンインストール方法

スタートメニューからコントロールパネルをクリックし、「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックしてください。



❗ ここでのアンインストール手順はWindows XP operating systemでの手順に準拠しています。異なるWindowsをご使用の場合は、それぞれのアンインストール手順に則ってください。




## アンインストール方法

インストールされているプログラムの一覧からFemtet RusToolを選択し、削除ボタンをクリックしてください。




アンインストール方法

アンインストールの確認メッセージをお読みいただき、  
「はい」ボタンをクリックしてください。



## アンインストール方法

Femtet RusToolのアンインストールを完了します。  
「OK」ボタンをクリックしてください。



以上でFemtet RusToolのアンインストールは終了です。


アンインストール方法



Femtetの利用を申し込む


RusToolを起動します。

- ❗ スタートメニュー → プログラム → Femtet RusTool → RusToolをクリックで起動できます。(または、エクスプローラから”C:¥Program Files¥Femtet\_RusTool¥RusTool.exe”を開いてください。)



Femtetの利用を申し込む


Collect Information from this computer to enable:  
「Installation of new protection key」を選択  
「Collect Information」ボタンをクリックします。



Femtetの利用を申し込む

ファイル名を(例)「**ライセンス.c2v**」として、c2vファイルを保存します。  
保存したc2vファイルを添付し、試用版をお申し込みください。

- ! c2vファイルとは、お客様がお使いのPC情報を記録したファイルです。このファイルを元に、ライセンスを作成します。
- ! ムラタソフトウェアから、5営業日以内に申し込み完了メールが届くまで、しばらくお待ちください。




Femtetの利用を申し込む

Femtetを利用可能にする

## 手順1

RusToolを起動し、「Apply License Update」タブを開き、「...」ボタンをクリックします。


❗ ここからの手順は、ムラタソフトウェアからライセンスファイル(v2cファイル)が届いてからの手順になりますので、まだライセンスファイルが届いていない場合は実行できません。



Femtetを利用可能にする

## 手順2

申し込み完了メールに添付されているv2c  
ファイルを選択し、  
「Apply Update」ボタンをクリックします。



Femtetを利用可能にする

以上でFemtetが利用できるようになります。


## ライセンスの確認をする

※ライセンスがインストールされない等の問題が起きた場合にご利用ください。




Admin Control Centerのホームページを表示します。

- ❗ スタートメニュー → プログラム → Femtet RusTool → ライセンス確認 をクリックで起動できます。(または、ウェブブラウザのアドレスバーに”http://localhost:1947”を入力してください。)




ライセンスの確認をする

表示されたホームページの「Sentinel Keys」ボタンをクリックします。



ライセンスの確認をする

以下のライセンス一覧画面より、ライセンスの状態を確認してください。



Sentinel Admin Control Center

Sentinel Keys Available on HOME7059

#	Location	Vendor	Key ID	Key Type	Configuration	Version	Sessions	Actions
2	Local	110950	486255076553400182	HASP SL AdminMode	-	2.35	-	<a href="#">Products</a> <a href="#">Features</a> <a href="#">Sessions</a> <a href="#">Certificates</a> <a href="#">C2V</a>

適切なライセンスがリストに存在しない場合、何らかの原因でライセンスのインストールできていない可能性があります。  
そのような場合は別途ホームページよりお問い合わせください。

ライセンスの確認をする